

Cegid Business Line

Procédure d'installation

Sommaire

1. A lire avant installation	3
Nouvelle installation	3
Evolution des répertoires d'installation	3
2. Les différentes configurations Cegid Business Line.....	4
Configuration poste autonome.....	4
Configuration Client/Serveur sur réseau local.....	4
3. Démarrage de l'installation	5
Compte Utilisateur de type Administrateur.....	5
Vous munir de vos codes de sérialisation	5
Ouverture automatique ou non du CD d'installation	5
L'écran d'accueil	6
Démarrage de l'assistant d'installation.....	6
4. Installation d'un poste Autonome.....	7
1. Installation de l'application.....	7
2. Installation du système de gestion de bases de données	8
Microsoft SQL Server 2005 Express (SQL Express)	9
MS Access	9
5. Installation d'un serveur.....	11
1. Installation de l'application Cegid Business Line.....	12
2. Installation du SGBD pour solutions DUO	13
3. Dépôt des kits d'installation pour mise à jour des postes clients	14
6. Installation d'un poste client	16
1. Installation de l'application sur les postes clients	17
2. Accès aux données et aux kits disponibles sur le serveur	18
7. Paramétrage pour SQL Express.....	20
Vérification du réglage de la surface d'exposition	20
Paramètres Cegid Business Line.....	21

1. A lire avant installation

Nouvelle installation

L'arrivée prochaine de Windows 7 a nécessité le développement d'une nouvelle procédure d'installation, et de nouveaux assistants.

Exceptionnellement cette procédure d'installation ne désinstalle pas l'ancienne version de Cegid Business Line ou de S1, il est nécessaire de désinstaller l'ancienne version en utilisant la procédure standard de Windows en passant par le Panneau de configuration – Ajout / Suppression de programmes.

Evolution des répertoires d'installation

Toujours avec l'arrivée prochaine de Windows 7 les répertoires d'installation des programmes ont été modifiés, ils sont désormais du type 'C:\Program Files\Cegid\Cegid Business Line' en remplacement de 'C:\CEGIDPGI'

Cela permet notamment de mieux respecter les préconisations Microsoft (organisation, sécurité, compatibilité Windows Vista ...)

Nous vous invitons à vérifier, et au besoin adapter, vos raccourcis de lancement des applications.

2. Les différentes configurations Cegid Business Line

Configuration poste autonome

Pour installer une solution en configuration « poste autonome » vous procédez comme suit :

1. installation de l'application Cegid Business Line
2. installation du SGBD – système de gestion de bases de données

Configuration Client/Serveur sur réseau local

Pour installer une solution en configuration Client/serveur vous procédez comme suit :

Sur le serveur

1. installation de l'application Cegid Business Line
2. installation du SGBD – système de gestion de bases de données pour solution DUO
3. dépôts des kits d'installation à destination des postes clients

Sur chacun des postes clients

1. installation de l'application Cegid Business Line à partir des kits déposés sur le serveur
2. accès aux données et aux kits disponibles sur le serveur

3. Démarrage de l'installation

Compte Utilisateur de type Administrateur

Pour effectuer l'installation, vous devez impérativement ouvrir une session en tant qu'administrateur sur la machine à installer.

Vous munir de vos codes de sérialisation


Afin de sérialiser les applications que vous allez installer, munissez-vous de vos codes fourni sur le bon de livraison du CD. Vous pouvez aussi l'obtenir en vous connectant sur le site Internet de Cegid (www.cegid.fr) ou directement auprès de notre Standard d'assistance téléphonique que vous pouvez joindre au 0826.888.488.

Ouverture automatique ou non du CD d'installation

Lorsque vous insérez le CD de Cegid Business Line dans le lecteur, deux cas de figures peuvent se présenter :

- l'auto-démarrage du CD est exécuté par la machine : l'écran d'accueil est alors automatiquement affiché
- l'auto-démarrage du CD n'est pas exécuté par la machine : le CD n'est pas automatiquement ouvert.

Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Démarrer] puis choisissez la commande Exécuter. Saisissez ensuite le [Nom_du_lecteur_CD]:\default.hta et cliquez sur [OK]. Le programme d'auto-installation est lancé.



L'écran d'accueil


Vous pouvez prendre connaissance des dernières nouveautés et améliorations apportées à Cegid Business Line par la rubrique Nouveautés de la version.



Pour démarrer l'installation
Cliquez sur le bouton « installer »

Démarrage de l'assistant d'installation

Pour toutes les configurations les 2 premières étapes de l'Assistant d'installation de Cegid Business Line sont les mêmes.



Cliquez sur le bouton « suivant »



Après avoir pris connaissance du
contenu, cliquez sur « suivant »



4. Installation d'un poste Autonome

Toute l'installation doit être effectuée à partir du poste sur lequel seront installées vos applications.

Dans le cas d'une installation sur un poste autonome, vous devez également installer le moteur de base de données utilisé.

Choisir le type de configuration

Après avoir passé les premiers écrans de Bienvenue et de Licence, choisissez la configuration concernée :




Si vous obtenez le 2^{ème} écran « cliquez » sur le bouton « Installation Personnalisée » pour obtenir l'écran de choix de la configuration.

→ Notez : Il est possible de choisir plusieurs configuration à installer, en fonction des choix opérés l'assistant d'installation proposera alors tous les écrans requis pour les configurations choisies.

1. Installation de l'application

Répertoire d'installation de l'application

Dans la partie Dossier cible de cette étape, l'assistant indique dans quel disque et répertoire seront installées les applications Cegid Business Line .




C'est le répertoire C:\Program Files\Cegid\Cegid Business Line qui est proposé par défaut pour installer les applications.

Attention Sous Vista, cela correspond à : C:\Programmes\Cegid\Cegid Business line.

Vous n'avez pas à modifier cette information.

Choix de la gamme à installer

Dans cette étape, vous sélectionnez la gamme Cegid Business Line correspondante à votre bon livraison.




Cliquez sur le bouton « suivant »

2. Installation du système de gestion de bases de données

Choix du serveur local de bases de données à installer

Dans cette étape, choisissez le type de serveur local de base de données que vous utiliserez pour les applications Cegid, s'il n'est pas déjà présent sur le poste, le moteur sera installé.



Cliquez sur le bouton « suivant »


Microsoft SQL Server 2005 Express (SQL Express)

Connexion au serveur local de bases de données

Si le moteur local de base de données choisi précédemment est déjà installé, indiquez :

- le nom du serveur de MS SQL Server à utiliser
- l'utilisateur et son mot de passe à utiliser pour s'y connecter

Notez que cet écran de connexion n'est pas proposé si le moteur local n'est pas déjà installé, son installation sera faite avec les identifiant par défaut.




Cliquez sur le bouton « suivant »

Serveur de base de données : renseigner le nom de la machine suivi de 'sqlexpress' (exemple : monPC\sqlexpress)

Id de connexion : sa


Mot de passe : cegid.2005

MS Access




Cliquez sur le bouton « suivant »

Une fois le serveur de base de données installé, il vous reste à finaliser l'installation.



Cliquez sur le bouton « suivant »

Installation terminée



Cliquez sur le bouton « Terminer »


5. Installation d'un serveur

ATTENTION ! Nous ne traiterons pas ici de l'installation du serveur SQL complet qui doit faire l'objet d'une prestation spécifique. Seule l'installation de SQL Express dans le cadre des solutions DUO sera abordée.


Choisir le type de configuration

2 cas de figures :

- Installation du poste principal d' une solution DUO (Poste à Poste) => cocher Poste Autonome et Serveur Cegid Business Line,
- Installation d'un serveur Cegid Business Line multi postes => cocher Serveur Cegid Business Line.



Cliquez sur le bouton « Installation Personnalisée » pour obtenir l'écran de choix de la configuration.



Attention ! Voir ci-dessus.


Cliquez sur le bouton « suivant »

→ **Notez** : Il est possible de choisir plusieurs configuration à installer, en fonction des choix opérés l'assistant d'installation proposera alors tous les écrans requis pour les configurations choisies.

1. Installation de l'application Cegid Business Line

Répertoire d'installation de l'application

Dans la partie Dossier cible de cette étape, l'assistant indique sur quel disque et répertoire sera installée l'application Cegid Business Line.




C'est le répertoire C:\Program Files\Cegid\Cegid Business Line qui est proposé par défaut pour installer les applications.
Attention Sous Vista, cela correspond à : C:\Programmes\Cegid\Cegid Business line.

Vous n'avez pas à modifier cette information.

Choix de la gamme à installer

Cette étape n'est pas présente si votre choix précédent était seulement « Serveur Cegid Business Line »

Dans cette étape, vous sélectionnez la gamme Cegid Business Line correspondante à votre bon livraison.




Cliquez sur le bouton « suivant »

2. Installation du SGBD pour solutions DUO

ATTENTION ! Cette étape ne s'affiche que dans le cadre d'une solution DUO et que vous avez coché « Poste autonome ».

Choix du serveur local de bases de données à installer

Dans cette étape, choisissez le type de serveur local de base de données que vous utiliserez pour les applications Cegid, s'il n'est pas déjà présent sur le poste, le moteur sera installé.




Cliquez sur le bouton « suivant »

Connexion au serveur local de bases de données

Si le moteur local de base de données choisi précédemment est déjà installé, indiquez :

- le nom du serveur de MS SQL Server à utiliser
- l'utilisateur et son mot de passe à utiliser pour s'y connecter

Notez que cet écran de connexion n'est pas proposé si le moteur local n'est pas déjà installé, son installation sera faite avec les identifiant par défaut.



Cliquez sur le bouton « suivant »

Serveur de base de données : renseigner le nom de la machine (serveur) suivi de 'sqlexpress '(exemple : monPC\sqlexpress)


Id de connexion : sa

Mot de passe : cegid.2005

3. Dépôt des kits d'installation pour mise à jour des postes clients

Choix du répertoire de dépôt des Kits applicatifs

Définissez sur quel disque et répertoire du serveur seront stockés les Kits d'installation Cegid Business Line. Par défaut, l'assistant vous propose de les stocker sur le répertoire `.\PGI01\KIT` du dernier disque (données) du serveur.




Si vous souhaitez les stocker sur un autre disque ou répertoire, cliquez sur le bouton [Parcourir...] et sélectionnez ceux nécessaires.

→ **Note :** Le répertoire de dépôts doit se terminer par `PGI0x\KIT`, où "x" peut prendre une valeur entre 1 et 9 (Ex : `E:\PGI01\KIT`)


Choix des Kits à déposer

Il s'agit de définir les gammes qui seront installées ultérieurement sur les postes clients, depuis le serveur.

Reportez-vous à la liste des gammes indiquée dans le Bon de Livraison accompagnant le CD.




Une fois le serveur installé, il vous reste à finaliser l'installation.



Cliquez sur le bouton « suivant »

Installation terminée




Cliquez sur le bouton « Terminer »

6. Installation d'un poste client


Cette installation doit être réalisée sur chacun des postes clients à l'aide du CD Cegid Business Line.

Choisir le type de configuration

Après avoir passé les premiers écrans de Bienvenue et de Licence, choisissez la configuration concernée :



Cliquez sur le bouton « Installation Personnalisée » pour obtenir l'écran de choix de la configuration.




Choisir « Poste en utilisation réseau »

→ **Notez** : Il est possible de choisir plusieurs configuration à installer, en fonction des choix opérés l'assistant d'installation proposera alors tous les écrans requis pour les configurations choisies.

1. Installation de l'application sur les postes clients

Répertoire d'installation des applications

Dans la partie Dossier cible de cette étape, l'assistant indique dans quel disque et répertoire seront installées les applications Cegid Business Line.



C'est le répertoire C:\Program Files\Cegid\Cegid Business Line qui est proposé par défaut pour installer les applications.


Attention Sous Vista, cela correspond à : C:\Programmes\Cegid\Cegid Business line.

Vous n'avez pas à modifier cette information.

Choix de la gamme à installer

Cette étape n'est pas présente si votre choix précédent était seulement « Serveur Cegid Business Line »

Dans cette étape, vous sélectionnez la gamme de produit : Cegid Business Line correspondante à votre bon livraison.



Cliquez sur le bouton « suivant »

2. Accès aux données et aux kits disponibles sur le serveur


Cette étape, permet de paramétrer :

- l'accès aux kits de l'application nécessaire à l'installation des postes clients
- l'accès aux bases de données

Serveur de distribution

Nom du serveur : Saisissez le nom du serveur sur lequel sont installés les kits des applications

Partage : Indiquez le nom du répertoire partagé dans lequel sont stockés les Kits sur ce serveur (\PGI01\$)



Après avoir renseigné le nom du serveur et le partage cliquez sur le bouton « Connecter »

Serveur de bases de données (MS SQL Server uniquement)

Si le serveur de bases de données est le même que celui utilisé pour distribuer les Kits applicatifs, l'ensemble des informations de cette partie sont automatiquement renseignées.

En revanche, lorsque le serveur de bases de données est différent, vous devez renseigner les zones.


Nom de la société : Nom de la société (base) à laquelle l'utilisateur de ce poste client doit se connecter

Nom du serveur : Nom du serveur de bases de données

Partage : Nom du répertoire dans lequel sont stockées les bases à utiliser.


Type de serveur : Version du serveur MS SQL Server.

Il vous reste à finaliser l'installation du poste client.



Cliquez sur le bouton « suivant »

Installation terminée



Cliquez sur le bouton « Terminer »

7. Paramétrage pour SQL Express

Cette partie ne concerne que les paramètres à mettre en œuvre pour l'utilisation de SQL Express .


Vérification du réglage de la surface d'exposition

Il s'agit d'autoriser l'utilisation de la procédure stockée xp_cmdshell et de l'Automation OLE afin de pouvoir gérer les bases (créations, modifications, suppressions,...) SQL.


Dans le menu Démarrer, choisir : → Microsoft SQL Server 2005 → Outils de configuration → Configuration de la surface d'exposition SQL Server



Cliquer sur *Configuration de la surface d'exposition pour les fonctionnalités*



Choisir la fonctionnalité *xp_cmdshell* , cocher la case *Activer xp_cmdshell*




Cliquez sur Ok pour valider.

Paramètres Cegid Business Line

Paramètre société

Lancer l'application Cegid Business Line. Connectez vous à la société Jeu d'essai avec l'utilisateur « CEGID » et avec le mot de passe : « CEGID »

Dans le module Boîte à outils, société, aller dans les préférences :



Vérifier si l'option « Gestion MSDE » est cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez là.

Paramètres

Dans le module Boîte à outils, SQLEXPRESS, aller dans le menu paramètres.

Les paramètres vous permettent de configurer le produit au serveur SQL. Vous pouvez aussi réparer la base et afficher la liste des utilisateurs connectés sur la base.

Si la configuration du serveur SQL avec Windows est bonne, les paramètres suivant doivent renseigner :

Nom du serveur : **NOMDELAMCHINE\SQLEXPRESS**

Utilisateur : **sa**

Mot de passe : **cegid.2005**

Ces renseignements sont ceux paramétrés dans la configuration du serveur SQL dans Windows.

Vous pouvez tester la source de données pour vérifier si le paramétrage est correct en cliquant sur l'icône :



« Tester la connexion ».